



Dongle updaten

ACHTUNG: Wenn Sie den Softwarepflegevertrag direkt mit der elusoft GmbH abgeschlossen haben, sind Sie berechtigt Ihre Software auf die neueste Version zu aktualisieren. (siehe Anleitung unten)

Alternativ können Sie sich bei Ihrem lokalen Fachberater über Ihre Möglichkeiten für ein Update informieren.

Stecken Sie Ihren Dongle an den PC und befolgen Sie folgende Schritte:

Variante A – Ohne eluCad

Machen Sie einen Rechtsklick auf den Desktop und gehen anschließend auf **NEU | WIBU CONTROL FILE**

1. Im Dialogfenster die erste Zeile markieren und auf **CREATE** klicken.
2. Als nächstes klicken Sie auf **OK**, anschließend erscheint ein neues Dialogfenster mit der Nachricht das Ihre Firmcodes gespeichert wurden.
3. Nun liegt die **MyCmDongle.WibuCmRaC** Datei auf ihrem Desktop.
Schicken sie uns diese an lizenz@elusoft.de

Variante B – Mit eluCad

1. Öffnen Sie eluCad und gehen unter **HILFE | SUPPORT | DONGLE** auf **KONTEXT ERSTELLEN**.
2. Ein neues Fenster erscheint. Wählen Sie nun das Verzeichnis in welchem Sie die **KONTEXT DATEI** speichern wollen und drücken **OK**.
3. Es erscheint ein Fenster mit der Meldung: **Der Dongle-Zustand wurde gespeichert**.
4. Senden Sie uns die Datei **#IhrDongleNr.WibuCmRaC** an lizenz@elusoft.de

Installation für Variante A & B:

1. Die Donglefreischaltung wird nun schnellstmöglich bearbeitet. Sobald das Update fertig ist, wird an die angegebene **E-MAIL ADRESSE** eine E-Mail verschickt.
2. Falls der Dongle nun nicht mehr am PC steckt, muss der Dongle wieder eingesteckt werden.
3. Updaten Sie den Dongle nun, in dem Sie die **Kontextupdate Datei** mit einem **Doppelklick** ausführen.